Custom Setting –> "CC_config"

Custom Setting
CC_config

If the custom setting is a list, click **New** to add a new set of data. For example, if your application had a setting for country codes, each set might include the countr

If the custom setting is a hierarchy, you can add data for the user, profile, or organization level. For example, you may want different values to display depending o

Edit Delete

▼ Default Organization Level Value

Location	Samurai System	defaultAreaFilter	☐
defaultLat	0.00000000	defaultLon	0.00000000
defaultZoom	15	map_NameFilterForReport	✓
map_NameFilterForView	✓	maxResults	20,000
CCTargetSObjects	lead,account,contact,opportunities	defaultTaskTitle	MyTask
defaultEventTitle	MyEventORG(no info)	CCGeocodingLicenseKey	Z3Un17txaOq6Xv5psjqBsIhFQxuARacTEXTMsIUQcb/SQI8a1SCTGkD0/n
GoogleMapsClientId		CCMapTitle	CCマップ
cachePage	☐	BatchGeocodingTargetSObjents	lead,account
GeocodingEmailNotification	✓	BatchGeocodingValidUTCTime	11,13,15,17,19,21,23

バッチジオコーディング機能がつかえるようになりました
CustomSetting –> cc_config –> CCGeocodingLicenseKey にサムライシステムより発行するライセンスコードを入力します
有効なライセンスコードが入力されると、ジオコーディング画面にバッチジオコーディングの開始/停止ボタンが現れます

CustomSetting –> cc_config –> BatchGeocodingTargetSObjects
例：次のようにセットした場合 "account, lead, contact" 、スタートボタンを16:30に押したとすれば
17:00 "account"
18:00 "lead"
19:00 "contact"
20:00 再び"account"
以下繰り返す
:

New

GeocodingEmailNotification

ジオコーディング完了時の通知メールを送らないようにできます

CCGeocodingLicenseKey

バッチジオコーディング機能を使うには、サムライシステムから発行されるライセンスキーをこちらにセットしてください。

BatchGeocodingTargetSObjents

バッチジオコーディング機能を使うには対象のオブジェクト名を記入してください
例えば取引先（Account）とカスタムオブジェクト（MyObject_c）が対象の場合は「account.myobject_c」と記入します。
バッチジオコーディングは毎時0分に動作します

CC_configの新フィールド「 BatchGeocodingValidUTCTime 」（カスタム設定）
（注：組織の設定のみが適用されます。）

通常、バッチ・ジオコーディングは、毎時00分に実行されます。
「時間」のリストを設定した場合、バッチ・ジオコーディングは、リスト順にに実行されます。

例えば、
「 BatchGeocodingValidUTCTime」に以下を設定します

「11,13,15,17,19,21,23

バッチジオコーディングは11時、13時、15時、17時、19時、21時 、23時と定義します。
但し設定時刻は、ローカル時間UTC 時刻ではなく GMT グリニッジ時刻です。上記の例で日本時間では
20時、22時、0時、2時、4時、 6時 、8時 に起動されます

バッチジオコーディング機能



